

**ERP-System WYM**

**Handbuch**

**Finanzbuchhaltung  
Profit-Center-Verwaltung**



## Inhaltsverzeichnis Profit-Center-Verwaltung

Inhaltsverzeichnis Profit-Center-Verwaltung .....	1
PCV - Profit - Center - Verwaltung .....	2
Profit - Center anlegen und verwalten .....	2
Auswertung falsche / fehlende Buchungen .....	3
Korrektur PC-Nummer in Buchungen.....	3
Saldenlauf vor Monatsauswertung .....	4
BWA Automatik zum Profit - Center .....	5
BWA -eigene Definition- zum Profit - Center .....	6
GuV -eigene Definition- zum Profit - Center.....	6

## PCV - Profit - Center - Verwaltung

Die Erweiterung PCV erlaubt Betriebswirtschaftliche Auswertungen nach dem Profit-Center-System. Alle Erfolgsabhängigen Buchungen werden mit einer Schlüsselziffer zum Profit-Center versehen, um eine genaue Zuordnung der anfallenden Kosten und Erträge zu ermöglichen.

Neben den echten Profit-Centern ist auch die Anlage von Hilfs-Centern möglich, die Werte sammeln und auf die tatsächlichen Profit-Center verteilen, um z.B. übergeordnete Verwaltungsstellen leicht und effizient zu behandeln und deren Kosten zu verteilen.

### Profit - Center anlegen und verwalten

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ Profit-Center anlegen und verwalten

In diesem Menüpunkt werden die Profit-Center angelegt und verwaltet. Auch werden hier die prozentualen Verteilungen vorgenommen.

```

***** Rel.: 1.0 *****
* Profit - Center - Verwaltung *
*                               *
* Profit-Center-Nr.: (00)      *
* Bezeichnung.....: (        ) *
* Verteilung.....: (        ) *
*   Angaben zur Verteilung    *
* Profit-Center                V Verteilung in %*
*-----*
* 1 (00)                       ( 0.00) *
* 2 (00)                       ( 0.00) *
* 3 (00)                       ( 0.00) *
* 4 (00)                       ( 0.00) *
* 5 (00)                       ( 0.00) *
* 6 (00)                       ( 0.00) *
* 7 (00)                       ( 0.00) *
* 8 (00)                       ( 0.00) *
* 9 (00)                       ( 0.00) *
* 10 (00)                      ( 0.00) *
*                               *
*                               Summe %      0.00 *
*dm200pcv.ebm*****HILFE = F9**I***

```

Abbildung 1 Profit-Center anlegen und verwalten

#### Die Erfassungsfelder

##### Profit-Center-Nr.

Hier geben Sie die zu vergebende oder gewünschte Profit-Center-Nummer an. Mit der List-Taste oder mit „00“ (mit Eingabetaste bestätigen) erhalten Sie eine Aufstellung aller bereits hinterlegten Nummern.

##### Bezeichnung

In diesem Feld bestimmen Sie den Namen des anzulegenden Profit-Centers.

##### Verteilung

Verteilen Sie hier nicht, geben Sie ein „N“ an. Wollen Sie eine Verteilung in Prozent, muss dieses Feld mit „J“ geschlüsselt werden. Nur so gelangen Sie in das folgende Feld:

**Profit-Center/Verteilung in %**

Hier geben Sie in die von 1-10 nummerierten Felder, die zu verteilenden Profit-Center-Nummern an. In das nächste Feld wird der Prozentsatz angegeben, der für das genannte PVC gewünscht wird.

**Auswertung falsche / fehlende Buchungen**

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ Auswertung falsche/fehlende Buchung

Das Programm erstellt eine Auswertung mit allen Buchungen, zu denen keine Profit-Center-Nummer erfasst wurde (Verarbeitungsart 0) oder Alternativ eine Liste mit allen Buchungen, die gültige Profit-Center-Angaben enthalten (Verarbeitungsart 1). Das gewünschte Perioden-Jahr und Perioden-Monat werden zu Beginn der Maske in die Felder eingetragen. Starten Sie das Programm mit F1 bzw. verlassen Sie es ohne Aktion mit F8.

**Korrektur PC-Nummer in Buchungen**

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ Korrektur PC-Nummer in Buchungen

Falls bei der Erfassung einer Buchung, die ein Profit-Center anspricht, das Erfassungsfeld versehentlicherweise nicht oder falsch gefüllt wurde, können Sie in folgender Maske eine Nacherfassung oder Korrektur nachholen:

```
*MDT:TESTMDT 999***** Rel.: 1.2 *****
*      P R O F I T - C E N T E R - V E R W A L T U N G      *
*      N a c h e r f a s s u n g   z u   F i B u - B u c h u n g e n   *
*      Buchungs-Ident-Nr.: ( 25431)                               *
*      Konto.....: 01400                                         *
*      Profit-Center-Nr.: (00)                                     *
*      Buchungsart.....: (00)                                     *
*      Buchungsjahr.....: 2001                                    *
*      Buchungsperiode...: 09                                     *
*      Beleg-Nr.....: 1                                           *
*      Belegdatum.....: 011001                                    *
*      Buchungstext.....: (                                     ) *
*      Gegenkonto.....: 08607                                     *
*      Buchungsbetrag DM.:      226.88 S                          *
*      Buchungsbetrag EU.:      116.00                           *
*      Erfasst am.....: 011001                                    *
*      Erfasst durch.....: u32                                    *
*                                                                 *
*as200pck.ebm*****HILFE = F9*****
```

**Abbildung 2 Nacherfassung zu FiBu-Buchungen**

## Die Erfassungsfelder

### **Buchungs-Ident-Nr.**

In diesem Feld schreiben Sie die Ident-Nr des Buchungssatzes lt. Kontrollliste nieder. Mit der List-Taste oder durch bestätigen des Feldes ohne Daten mit der Eingabetaste erhalten Sie ein neues Fenster. Hier können sie eine Auflistung nach Konten oder Liste nach Reihenfolge der Erfassung einsehen. Wählen Sie nun die gewünschte Buchungs-Ident-Nr. aus und bestätigen Sie diese.

### **Konto**

Füllt sich automatisch mit den Daten des gewählten Buchungssatzes und können an dieser Stelle nicht geändert werden.

### **Profit-Center-Nr.**

Geben Sie hier bitte Ihre Profit-Center Nummer an, die Sie bereits in Profit Center anlegen und verwalten hinterlegt haben. Mit der List-Taste erhalten Sie eine Aufstellung der Profit-Center Nummern.

Nun können Sie das Profit-Center nacherfassen bzw. ändern.

### **Buchungsart**

Die Buchungsart wird zur Zeit nur im System HAWA (Hausverwaltung) verwendet. Für den Zahlungseingang Mieter gilt:

- 00 : Zahlungseingang Mieter, nicht an Eigentümer ausbezahlen (Mahngebühr etc.)
- 01 : Zahlungseingang Mieter, monatlich an Eigentümer ausbezahlen
- 02 : Zahlungseingang Mieter, Auszahlung erst zur Abrechnung

Für den Zahlungseingang Eigentümer (Debitorenbereich) gilt:

- 00 : Zahlungseingang, der nicht in der Summe der Vorauszahlungen auf der Abrechnung erscheint. (Beispiel: Abrechnungsergebnis Vorjahr; Mahngebühr)
- 01 : Zahlungseingang, auf Abrechnung zu berücksichtigen

Für beide gilt:

- 04 : Abrechnungsergebnis Heiz-/Nebenkosten

### **Buchungsjahr/Buchungsperiode/Beleg-Nr./Belegdatum**

Füllen sich automatisch mit den Daten der gewählten Buchungs-Ident-Nr. und können nicht geändert werden.

### **Buchungstext**

In diesem Feld kann Ihr Buchungstext geändert oder nacherfasst werden.

### **Gegenkonto/Buchungsbetrag**

Füllen sich automatisch mit den Daten des Buchungssatzes und können nicht geändert werden.

## Saldenlauf vor Monatsauswertung

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ Saldenlauf vor Monatsauswertung

Das Programm führt den Saldenlauf für die Profit-Center-Abrechnung durch. Hierbei werden die Saldenspeicher getrennt nach Profit-Center für die angegebene Periode ermittelt. Nach Aufruf dieses Programmes füllen sich die Felder Perioden/Monat bzw. Perioden/Jahr automatisch mit dem aktuell aktiven Wert. Starten Sie das Programm mit F1 bzw. verlassen Sie es ohne Aktion mit F8.

Im seltenen Fall des Programm-Abruchs wegen fehlender Konten oder Speicherproblemen in der Datenbank wird eine exakte Meldung ausgegeben, die das Problem und das betroffene Konto benennt.

## BWA Automatik zum Profit - Center

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung → BWA zum Profit-Center

Das Programm erstellt die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), ohne dass vorher Definitionen notwendig werden (Automatik-Version). Zwischensummen werden anhand der Schlüsselung im Kontenklassen-Stamm gebildet. Bevor diese Programm gestartet wird, muss ein Saldenlauf (s.o.) durchgeführt worden sein.

```

**** Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) -Automatik- Profit-Center ****
*
* Das Programm erstellt die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA),
* ohne dass vorher Definitionen notwendig werden (Automatik-Version).
* Zwischensummen werden anhand der Schluesselung im Kontenklassen-Stamm
* gebildet.
*
* Auswertung fuer Profit-Center:
* Von-bis Periode.....: 1 - 12/2001
* In Waehrung.....: 2
* Mit Vorjahresvergleich.....: J
* Gewuenshtes Vorjahr.....: 2000
* Verdichtung.....: N
* Ueberschrift.....: BWA von 01 - 12/2001
* Engschrift verwenden.....: J
* Seitenlaenge in Zeilen.....: 72
*
* Hinweis:
*
*
*****

```

**Abbildung 3 BWA Automatik Profit-Center**

### Die Erfassungsfelder

#### Auswertung für Profit-Center

Hier geben Sie das Profit-Center an, für das die Betriebswirtschaftliche Auswertung erstellt werden soll.

#### Von-bis Periode

Möchten Sie die BWA nur für eine Buchungsperiode füllen Sie hier z.B. 01-01/2003. Wünschen Sie diese Druckliste für z.B. erste Quartal schlüsseln Sie hier 01-03/2003 usw.

#### In Währung

In diesem Erfassungsfeld hinterlegen Sie die Währung, in dem die BWA erstellt werden soll.

#### Mit Vorjahresvergleich

Soll die Auswertung für das oben genannte Profit-Center mit den Daten des Vorjahres verglichen und angedruckt werden, geben Sie „J“ ein. Verzichten Sie auf diese Funktion schlüsseln Sie ein „N“.

#### Gewünschtes Vorjahr

Haben Sie oben den Vorjahresvergleich gewählt, erfassen Sie hier das Vorjahr mit dem aktuellen Datensatz verglichen wird.

#### Verdichtung

Schlüsseln in diesem Feld „J“ werden nur die Konten angedruckt, die in dem oben angegebenen Zeitraum bebucht wurden. Die Druckliste verkleinert sich. Wird an dieses Feld mit „N“ gefüllt, erscheinen in der Druckliste alle BWA-Konten, auch die nicht bebuchten.

#### Überschrift

Dieses Feld füllt das Programm mit den oben getätigten Eingaben.

**Engschrift verwenden**

Dieser Schalter steuert den Druck –je nach verwendetem Druckermodell- in eine Darstellung mit kleinen (engen) Zeichen.

**Seitenlänge in Zeilen**

Die normale Anzahl Druckzeilen pro Seite beträgt 72. Für verschiedene Druckermodelle muss von dieser Seitenlänge abgewichen werden; in diesem Fall tragen Sie die gesamte Seitenlänge hier vor. Bitte beachten Sie, dass das Programm von diesem Wert stets Lochzeilen abzieht, die nicht bedruckt werden (im Standardfall werden also 66 Zeilen bedruckt).

**BWA -eigene Definition- zum Profit - Center**

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ BWA -eigene Definition- zum Profit-Center

```

*****
*      Erstellen der internen BWA (nach eigener Definition)      *
*                                                                 *
* Das Programm erstellt die Auswertung fuer eine vorgegebene Periode. *
*                                                                 *
* fuer Profit-Center....: 03 Personalabteilung                  *
* Periode.....: 9/2001                                         *
* Waehrung.....: 2      ( 1 = DM, 2 = EURO )                   *
* Umfang.....: 1      ( 0 = Salden nur fuer diese Periode,    *
*                    1 = Salden von 01 - einschl. Periode )    *
* Mit Vorjahresvergleich: N                                     *
* Vorjahr.....: 2000                                           *
* Engschrift.....: J                                           *
* Titel.....:                                                 *
*                                                                 *
*****

```

Abbildung 4 Erstellen der internen BWA

**GuV -eigene Definition- zum Profit - Center**

EURO-FiBu Hauptmenü → PCV-Profit-Center-Verwaltung  
→ GuV -eigene Definition- zum Profit-Center